Presto 2016

Manual de Instalación Ilustrado

Aminfo Ltda.

Preparado por: Soporte Técnico Aminfo

Consideraciones previas a la instalación.

Requisitos del Sistema y otras condiciones en la Red:

- Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Windows Server 2008 / 2012, incluso Terminal Server (con licencia de red). **No están soportados Windows XP, Server 2003, ni sistemas anteriores.**
- Pantalla con una resolución mínima de 1024 x 768 píxeles.
- En caso de haber adquirido un dispositivo de protección (Dispositivo Físico [llave HASP USB]) se requiere de un puerto USB.
- **ES OBLIGATORIO QUE EL EQUIPO POSEA CONEXIÓN A INTERNET.**
- Si el equipo se conecta a Internet mediante proxy, se debe crear excepciones para las direcciones ***aut1.soft.es*** y ***aut2.soft.es*** para evitar problemas con la activación del programa. **No están soportados los proxy configurados mediante script**.
- **LA INSTALACIÓN SE DEBE HACER CON PRIVILEGIOS / PERMISOS DE ADMINISTRADOR EN EL EQUIPO.**
- Durante el proceso de instalación es posible que aparezcan ventanas que correspondan al sistema de protección del "Firewall de Windows" solicitando bloquear aplicaciones que forman parte del funcionamiento de Presto 2016. En todos los casos se debe permitir a las aplicaciones su funcionamiento sobre el firewall pulsando los botones "Desbloquear" o "Permitir".

Instalación de Presto 2016: Licencia Monousuario.

1.- Descargue el archivo “PrestoSetup160x.exe” desde la sección Área de Clientes de www.presto.es Una vez descargado, haga doble click en el archivo EXE para que inicie la instalación.


PrestoSetup1600.
exe
Presto Cost management for construction industry - InstallShield Wiz...
El programa de instalación de Presto Cost management for construction industry está preparando InstallShield Wizard, que le guiará durante el resto del proceso de instalación. Espere por favor.
Cancelar

2.- En la ventana del Asistente de Instalación, Hacer click en “Next”.


Instalación de Presto · Presto Setup
Instalación de Presto · Presto Setup
Para continuar, haga clic en Next · Click on Next · Para continuar, clique em Next
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

3.- Seleccione el Modo de Instalación marcando la opción “Chile”. Al marcar “Chile”, quedarán disponibles los Informes de Chile. Hacer click en “Next.”



4.- Acepte los Términos del Contrato de Licencia. Click en “Next”.

Instalación de Presto · Presto Setup
Contrato de licencia · EULA End User License Agreement · Contrato de Licença
Licencia de uso de Presto
Esta licencia de uso (en adelante, la Licencia) es vinculante y tiene valor contractual entre RIB Spain„ con CIF A28617751 y domicilio en la calle Manuel Silvela 15, 28010, de Madrid (en adelante, el Licenciador) y la persona física o jurídica que conste en el pedido correspondiente (en adelante, el Licenciatario).
Por favor, lea detenidamente la presente licencia. La descarga, instalación y/o uso del programa informático Presto® (en adelante, el Programa) implica, por parte del Licenciatario, la aceptación previa, expresa y sin excepciones de la totalidad de los términos y condiciones aquí previstos. Si el Licenciatario no está conforme con esta licencia, no debe descargar, instalar ni utilizar el
Acepto · I agree · Concordar
No acepto · I disagree · Discordar
Print
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

5.- Seleccione la opción “Monopuesto - Standalone”. Click en “Next”.


Instalación de Presto · Presto Setup
Tipo de instalación · Installation type · Tipo de instalação
Tipo de instalación · Installation type · Tipo de instalação
Monopuesto · Standalone
Servidor de red · Server
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

6.- Indique el directorio de instalación de Presto. Por defecto se instalará en la carpeta de Archivos de Programa (o Program Files) de cualquier versión de Windows. *Esta carpeta debe tener permisos de lectura/escritura para que el programa pueda generar sus archivos temporales o de configuración interna*. Click en “Next”.


Instalación de Presto · Presto Setup
Directorio de instalación · Installation path · Diretório de instalação
Directorio de instalación · Installation path · Diretório de instalação
Directorio · Path
C:\Program Files (x86)\Presto 2016.00
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel



7.- Un cuadro resumen semejante a la imagen se mostrará para confirmar la configuración seleccionada. Haga click en “Next” para iniciar la instalación.


Instalación de Presto · Presto Setup
Iniciar la copia · Start copy
Configuración · Settings
Modo de instalación · Installation mode · Modo de Instalação
AutoExe
Tipo de instalación · Installation type · Tipo de instalação
Monopuesto · Standalone
Directorio de instalación · Installation path · Diretório de instalação
C:\Program Files (x86)\Presto 2016.00\
Grupo de iconos · Icon group · Grupo de ícones
Presto 2016.00
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

8.- La instalación se iniciará. Esto puede tomar algunos minutos.



9.- El instalador indicará que el proceso ha finalizado correctamente.



10.- Si aparecen ventanas emergentes provenientes del Firewall de Windows, debe Hacer click en la opción “Permitir” o “Desbloquear” (según la versión de sistema operativo).

Alerta de seguridad de Windows
Para ayudar a proteger su equipo, Firewall de Windows bloqueó algunas características de este programa.
¿Desea mantener este programa bloqueado?
Nombre: Presto Cost management for construction
Fabricante: Soft S.A.
Continuar bloqueo
Desbloquear
Preguntarme más adelante
Para obtener más información acerca de cómo bloquear y desbloquear un programa, vea el sitio Web de Microsoft.

11.- Seleccione el tipo de protección asociada a la licencia. Si contrató el programa con una Llave física USB seleccione la opción “Dispositivo Físico”



12 – ***Para protección de tipo “Dispositivo Físico (llave HASP USB)”.*** *Si es primera vez* que instala Presto en el equipo iniciara previamente ***la instalación del driver de reconocimiento del Dispositivo Físico (llave HASP USB)***. Haga click en los respectivos botones de “Aceptar” para que se lleve a cabo las acciones y espere hasta que se indique que el proceso ha terminado. Puede tomar varios minutos.

Nota.- En caso que la llave no se instala (permanece apagada), se deberá instalar los drivers de la llave proporcionados por el fabricante.

13.- Activación. Este proceso puede tomar varios minutos. El computador puede aparentar que no realiza ningún proceso. Deje el equipo en pausa durante algunos minutos. Cuando finalice el proceso aparecerá una ventana indicando que la activación ha sido correcta.



Con esto, Presto queda listo para ser utilizado en vuestro equipo.

Tenga en cuenta que la llave Monousuario siempre deberá tenerla a mano para poder ejecutar Presto en el equipo.

Cualquier situación no prevista en este manual favor de consultar directamente a Soporte Técnico de Aminfo, fono 22374 9980, email: soporte@prestosoftware.cl